

Instrukcja pobrania materiału biologicznego do badania u mężczyzn


Wymaz z żołądźi i rowka zażołądźnego penisa w kierunku HPV

UWAGA! W CELU POBRANIA ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI DOBREJ JAKOŚCI MATERIAŁU, ZALECANE JEST ABY WYMAZ POBRAŁ LEKARZ LUB INNY UPOWAŻNIONY PRACOWNIK MEDYCZNY.

Materiał należy pobierać z żołądźi i rowka zażołądźnego penisa, najlepiej z miejsc chorobowo zmienionych np. ze skóry na której są obecne brodawki lub kłykciny. Materiał należy pobierać do odpowiedniego podłoża transportowego (dołączonego do zestawu).

Pacjent nie powinien podmywać penisa ani stosować na jego powierzchni żadnych substancji chemicznych np. kremów bądź maści, przynajmniej przez 24 godz. przed wykonaniem wymazu. Nie należy pobierać materiału gdy pacjent nie zastosował się do wstrzymania od podmywania penisa przed pobraniem materiału. Wirus HPV bytuje w ludzkich komórkach nabłonkowych i po umyciu penisa jest duża szansa, że nie zostanie pobrana wystarczająca ilość złuszczonych komórek nabłonkowych aby wynik analizy był informacyjny.

Próbkę należy pobierać wymazówką poprzez kilkakrotne pocieranie spiralnym ruchem w szczególności rowka zażołądźnego i żołądźi penisa. Następnie wymazówkę należy umieścić w podłożu transportowym i odciąć część wymazówki zawierającą materiał tak, aby możliwe było zamknięcie probówki (szczotka z pobranymi komórkami musi znajdować się w probówce).



Rys. 1 Miejsce pobrania wymazu.

Probówkę należy szczelnie zakręcić, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Pobrany materiał należy zapakować do woreczka np. strunowego i umieścić w kopercie bąbelkowej, a następnie wysłać lub dostarczyć samodzielnie do laboratorium MEDGEN przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a, 02-954 Warszawa.

Nie należy wysłać materiału w piątki i weekendy ze względu na przedłużony czas transportu.

Kontakt tel. – 501 377 150, 797 028 315, rejestracja@medgen.pl